QUESITI E RISPOSTE in materia di

GIOCHI, VIDEOGIOCHI, GIOCHI ON-LINE Luglio 2026

	QUESITO	**RISPOSTA**
1	Come può procedere un Comune nell'ambito della mappatura del territorio e perimetrazione dei luoghi sensibili?	In Regione Lombardia, la disciplina inerente alla prevenzione del Gioco d'Azzardo Patologico (GAP) per la misura delle distanze è regolata dalla L.R. 21 ottobre 2013, n. 8 e dalla D.G.R. 24 gennaio 2014, n. X/1274. Per un Comune lombardo, il procedimento per la mappatura del territorio e la perimetrazione dei luoghi sensibili segue un iter amministrativo e tecnico ben codificato. Di seguito, secondo alcuni step, una sintesi delle procedure che i Comuni devono aver ben chiare nella mappatura del loro territorio.
2		**Step 1: Inquadramento dei Luoghi Sensibili.** I tecnici del Comune (Servizio Urbanistica/SUAP) identificano prima di tutto i luoghi sensibili "ope legis" (obbligatori) definiti dall'art. 5, comma 1 della L.R. 8/2013 e successive integrazioni (es. L.R. 34/2016): -Istituto scolastico di ogni ordine e grado; -Asili nido d'infanzia; -Luoghi di culto; -Impianti sportivi; -Strutture sanitarie, socio-assistenziali e residenziali/semiresidenziali; -Strutture ricettive per categorie protette; -Luoghi di aggregazione giovanile e oratori. Ai sensi dell'art. 5, comma 2 della legge, la Giunta Comunale o il Consiglio possono individuare "ulteriori luoghi sensibili" propri del territorio (es. sportelli ATM/Compro Oro, specifici parchi pubblici o centri anziani) tenendo conto dell'impatto sulla sicurezza urbana e sul contesto locale.

Attività finanziata nell'ambito del Piano locale di contrasto al Gioco d'Azzardo Patologico 2025-2026 di ATS Brescia.

3		**Step 2: Criterio di Calcolo del Distanziometro (Metodologia).** In Lombardia vale la D.G.R. n. 10/1274 del 2014, che fissa la distanza minima a 500 metri. A differenza di altre regioni che adottano il percorso pedonale, la Giunta Regionale Lombarda stabilisce che la distanza deve essere calcolata applicando la soluzione più restrittiva tra: 1. Raggio di 500 metri dal baricentro dell'immobile/area del luogo sensibile; 2. Raggio di 500 metri dall'ingresso principale del luogo sensibile. In entrambi i casi si adotta il criterio geometrico in linea d'aria (a raggio).
4		**Step 3: Censimento e Georeferenziazione (GIS**). Il Settore Tecnico / Sit (Sistema Informativo Territoriale) del Comune procede alla vera e propria mappatura: 1. Acquisizione Dati Interni ed Esterni: vengono estrapolate le coordinate geografiche di tutti i luoghi sensibili pubblici e privati accreditati (es. incrociando i dati degli Istituti Scolastici dell'Ufficio Scolastico, della Curia/Diocesi per le parrocchie e oratori, delle ATS per le strutture socio-sanitarie). 2. Considerazione dei Comuni Confinanti: Come chiarito dalla giurisprudenza amministrativa e dalle Linee Guida regionali, il distanziometro non si ferma al confine comunale. Il Comune deve quindi censire anche i luoghi sensibili situati nei Comuni limitrofi che ricadono entro i 500 metri dalla fascia di confine. 3. Generazione dei "Buffer" (Zone di Rispetto): Con l'ausilio di software GIS (es. QGIS o ArcGIS), si applica una fascia di rispetto ("buffer zone") di 500 metri attorno a ciascun punto sensibile identificato.

		Step 4: Adozione dell'Atto amministrativo (Mappa Ufficiale). -La ricognizione non deve rimanere uno strumento interno di lavoro, ma va formalizzata per garantire trasparenza e certezza del diritto ai cittadini e agli operatori economici: -Delibera di Giunta Comunale (DGC): L'Amministrazione adotta la cartografia e l'elenco ufficiale dei luoghi sensibili mediante apposita delibera. -Integrazione con il PGT (Piano di Governo del Territorio): Spesso la mappatura viene recepita all'interno del Piano delle Regole del PGT come tavola dei vincoli di tutela territoriale, o allegata al Regolamento Comunale per i giochi leciti.
		Step 5: Pubblicazione e integrazione nei Processi SUAP. -Pubblicazione all'Albo Pretorio e Geoportale: La mappa interattiva o in formato PDF firmato digitalmente viene resa pubblica sul sito del Comune/Geoportale. -Integrazione nel portale SUAP: Quando un operatore presenta una SCIA per l'installazione di apparecchi AWP/VLT (art. 110 c. 6 TULPS), il portale del SUAP o l'istruttore dell'ufficio incrocia l'indirizzo dell'immobile con la mappa dei vincoli. -Segnalazione di idoneità/Inidoneità: Se l'immobile rientra nell'area rossa (buffer 500m), il SUAP emette un provvedimento di divieto di prosecuzione/insediamento dell'attività per mancato rispetto delle distanze dai luoghi sensibili.